

Cardigan avec capuchon pour enfant

Patron tiré de la revue *Lady Galt Tricots main coquets pour enfants...*, vol. 219, 1967



MATÉRIEL

Laine: Laine Worsted à tricoter 5 (5-6-6) écheveaux de 2 onces

Aiguilles: 2 aiguilles #10 et 2 aiguilles #9
1 aiguille supplémentaire ou à câble
ou les aiguilles nécessaires pour obtenir la tension requise

Tension: 5 mailles au pouce

Fournitures : 6 boutons

Taille: 1, 2, 3, 4 ans

INSTRUCTIONS

Les instructions sont pour la taille 1 an. Les changements pour tailles 2, 3 et 4 ans sont entre parenthèses.

Les instructions sont données pour le Cardigan de Garçon avec boutonnères dans la bordure du Devant Gauche. Pour Fille faire Devant Gauche en premier omettant les boutonnères et faire les boutonnères dans la bordure du Devant Droit.

DOS

Avec aiguilles plus petites monter 50 (52-56-58) maille. Faire 10 rangs de côtes 1/1, augmenter 1 maille au dernier rang. Changer aux aiguilles plus grosses et tricoter en Jersey jusqu'à ce que le dos mesure 6½ (7½, 8½, 9½) pouces, ou la longueur désirée jusqu'au sous-bras, finissant avec 1 rang env.

Former le raglan :

Rang 1: 2 mailles end., 2 mailles end. ens., tricoter à l'end. jusqu'aux 4 dernières mailles, glisser 1 maille, 1 end., pmgp, 2 mailles end.

Rang 2: Tout à l'envers.

Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il reste 17, (17-19-19) mailles.

Placer ces mailles sur une épingle.

DEVANT DROIT

Avec les aiguilles plus petites, monter 30 (32-34-36) mailles. Faire 10 rangs de côtes 1/1, aug. 1 maille au dernier rang.

Changer aux aiguilles plus grosses et tricoter comme suit:
Rang 1 : (end. du tricot) 5 mailles de la bordure avant en point de riz. Tricoter à l'end. le reste du rang.

Rang 2 : Tricoter à l'env. jusqu'aux 5 dernières mailles de la bordure avant. Finir en point de riz.

Répéter ces deux rangs jusqu'à ce que le Devant mesure la même longueur que le Dos jusqu'au sous-bras.

EMMANCHURE

Commençant du côté de l'emmanchure 2 mailles env., 2 mailles env. ens., finir le rang.

Faire 1 rang à l'end.

Continuer à diminuer 1 maille à l'emmanchure à tous les 2 rangs jusqu'à ce qu'il reste 18 (19-20-21) mailles.

ENCOLURE

Au bord du devant tricoter 10 (11-12-13) mailles et les placer sur une épingle. Continuer à diminuer à l'emmanchure comme auparavant et diminuer 1 maille à l'encolure à tous les 2 rangs 4 fois. Arrêter.

Marquer la position des boutons dans la bordure, ayant le 1er à ½ pouce du bas, celui du haut au centre de la bande d'encolure et les 4 autres espacés également.

DEVANT GAUCHE

Faire pour correspondre au Devant Droit, renversant toutes les instructions et faisant les boutons vis-à-vis des marqueurs comme suit: commençant au bord du devant, 2 mailles end. 1 jeté, 2 mailles end. ens., finir le rang.

MANCHES

Avec les aiguilles plus petites, monter 30 (32-34-36) mailles. Faire 10 rangs de côtes 1/1, changer aux aiguilles plus grosses et tricoter en patron comme suit:

Rang 1: 11 (12-13-14) mailles end., 1 maille env., 6 mailles end., 1 maille env., 11 (12-13-14) mailles end.

Rang 2: 11 (12-13-14) mailles env., 1 maille end., 6 mailles env., 1 maille end., 11 (12-13-14) mailles env.

Rang 3: 11 (12-13-14) mailles end., 1 maille env., glisser 3 mailles sur l'aiguille à câble et tenir à l'arrière du tricot, 3 mailles à l'end, puis tricoter à l'end. les 3 mailles de l'aiguille à câble pour la torsade, 1 maille env. et ensuite à l'end. le reste du rang.

Rang 4: Comme rang 2.

Rang 5 à 8: Répéter rangs 1 et 2, 2 fois, augmentant 1 maille de chaque côté au 8e rg

Continuer à faire le patron de câble et à augmenter 1 maille de chaque côté à tous les 6 rangs jusqu'à avoir 42 (44-46-48) mailles.

Tricoter égal jusqu'à ce que la manche mesure 7½ (8½, 9½, 10½) pouces du commencement, ou la longueur désirée jusqu'au sous-bras.

Former le raglan:

2 mailles end., 2 mailles end. ens., tricoter end. jusqu'aux 4 dernières mailles, glisser 1 maille, 1 maille end., pmgp, 2 mailles end.

Continuer à diminuer 1 maille de chaque côté à tous les deux rangs jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Les placer sur une épingle pour la bande de l'encolure.

Coudre les Manches au Dos et aux côtés correspondants du Devant.

BANDE DE L'ENCOLURE ET CAPUCHON

Avec l'endroit du tricot vers vous, commençant au bord du devant, avec aiguilles plus petites, ramasser et tricoter à l'endroit 68 (70-72-74-) mailles autour de l'encolure y compris les mailles sur les épingles.

Faire ½ pouce de côtes 1/1, puis faire la 6e boutonnière comme les autres boutonnières.

Tricoter égal en côtes jusqu'à ce que la bande de l'encolure mesure 1 pouce, finissant à l'end du tricot.

Rabattre 4 mailles au commencement des 2 prochains rangs.

Changer aux aiguilles plus grosses.

Rang augmentation: 1 maille end., 6 mailles env., 1 maille end., 2 (3-0-1) mailles env., * aug. 1 maille dans la maille suivante, 4 (4-5-5) mailles env. * Répéter de * à * encore 7 fois, à l'env., jusqu'aux 8 dernières mailles, 1 maille end., 6 mailles env., 1 maille end. = 68 (70-72-74) mailles sur l'aiguille.

Rang suivant: 1 maille env., faire torsade de câble sur les 6 mailles suiv., 1 maille env. 26 (27-28-29) mailles end., placer un marqueur sur l'aiguille, 26 (27-28-29) mailles end., 1 maille env., faire torsade de câble sur les 6 mailles suivantes, 1 maille env.

Continuer en patron faisant une torsade de câble de chaque côté du devant à tous les 8 rangs, augmentant 1 maille avant et après le marqueur à tous les 2 pouces, 2 fois.

Tricoter égal sur les 72 (74-76-78) mailles jusqu'à ce que le capuchon mesure 6½ (6¾, 7, 7¼) pouces en haut des côtes.

Tricoter 36 (37-38-39) mailles, briser la laine laissant un bout de laine de 20 pces.

Plier le tricot en deux et tisser les mailles ou les coudre ensemble.

FINITION

Faire les coutures des sous-bras et des Manches. Si désiré faire 1 rang de simple crochet au bord du devant et le long des mailles rabattues à l'encolure. **NE PAS PRESSER.**